

Signal Häufigkeit

Das Signal-Häufigkeit dient dazu, sobald eine bestimmte Anzahl von den eingestellten Chancen innerhalb der Permanenz vorkam, dies Ihnen optisch und akustisch mitzuteilen, oder in Verbindung mit dem SetzerSignal auf diese Felder zu setzen.

Die Chancenauswahl

Mittels des PosMarkers oben, wählen Sie die Chancen aus, auf die das Signal achten soll. Von diesen Chancen wird das Vorkommen in der Permanenz gezählt und bei den von Ihnen eingestellten Werten ein Signal ausgelöst, um Sie darauf hinzuweisen, oder einen Player zum setzen aufzufordern.



Permanenzlimiter

Mittels des Permanenzlimiters können Sie einschränken, ob die gesamte Permanenz oder nur ein Teil zur Analyse herangezogen werden soll. Es stehen Ihnen hier alle verfügbaren Permanenzlimiters innerhalb von CasinoBot zur Verfügung.

Wie oft gefallen

Hier entscheiden Sie, wann das Signal ausgelöst wurde. Es stehen Ihnen hier 2 Optionen zur Verfügung.

1. **Bei Anzahl:** Es wird Signal ausgelöst, wenn eine oder mehrere Chancen sooft vorgekommen ist, wie hier angegeben
2. **Minimum:** Hier wird ein Signal ausgelöst wenn ein oder mehrere Chancen am wenigstens vorkommen ist. Also von allen Chancen die kleinste Häufigkeit hat.

Ob das Signal ausgelöst wird, wenn eine oder mehrere Chancen dieser Bedingung entsprechen, bestimmen Sie mit der letzten Option.

Erst bei Anzahl

Hier legen Sie fest, wie viel Chancen diese Bedingung erfüllen müssen, bevor das Signal ausgelöst wird. Ist diese Option nicht markiert, so spielt die Anzahl keine Rolle, sondern es wird immer ein Signal ausgelöst, sobald mindestens eine Chance dieser Bedingung entspricht.

Ist diese Option markiert, so können Sie dahinter einen Wert angeben, wie oben im Bild z.B. 2. Es wird nun erst dann ein Signal ausgelöst, wenn genau 2 Chancen diese Bedingung erfüllen.